



**CONFIGURACIÓN DE**  
**UNA CUENTA DE CORREO**  
**@coetilugo.org**  
**en Microsoft Outlook**





## CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Servidor de correo entrante (POP3):	<b>mail.coetilugo.org</b> puerto: <b>110</b>
Servidor de correo saliente (SMTP):	<b>mail.coetilugo.org</b> puerto: <b>25 (**)</b> marcar <b>"mi servidor de salida requiere autenticación"</b>

(\*\*) Si el envío de correo da error en el puerto de salida, sustituir el puerto 25 por el puerto 26.

### Ejemplo:

Configurar paso por paso la siguiente cuenta de correo:


Datos de la cuenta

Nombre de cuenta: **pepe.perez.oso@coetilugo.org**


Contraseña de acceso: **sopz87bk**

Abrimos **Outlook**.


Seleccionamos el menú **Herramientas** y la opción **Cuentas de correo electrónico...**



En la ventana que aparece seleccionamos la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico**.  
Pinchamos en el botón **Siguiente>**



Seleccionamos **POP3** como tipo de servidor.  
Pinchamos en el botón **Siguiente>**





En la siguiente ventana completamos los datos de nuestra cuenta de correo:

Nombre: **Pepe Pérez.**

Dirección de correo electrónico: **pepe.perez.oso@coetilugo.org**

Servidor de correo entrante (POP3): **mail.coetilugo.org**

Servidor de correo saliente (SMTP): **mail.coetilugo.org**

Nombre de usuario: **pepe.perez.oso**

Contraseña: **sopz87bk**

Pinchamos en el botón **Más configuraciones...**

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)' window. It is divided into several sections: 'Información sobre el usuario', 'Información del servidor', 'Información de inicio de sesión', and 'Probar configuración'. The 'Más configuraciones...' button is located at the bottom right of the main configuration area.

7.- Escribimos nuestro nombre como remitente

8.- Escribimos la dirección de correo electrónico

9.- Servidor de correo entrante: **mail.coetilugo.org**

10.- Servidor de correo saliente: **mail.coetilugo.org**


11.- Escribimos el nombre completo de la cuenta de correo

12.- Escribimos la contraseña

13.- Pinchamos en el botón **Más configuraciones...**

En la pestaña **General** podemos cambiar, si queremos, el nombre con el que Outlook se refiere al servidor. En este ejemplo no modificamos nada.


Pinchamos en la pestaña **Servidor de salida**



Marcamos la casilla  **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**

Comprobamos que está señalada la opción **Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**.


Seleccionamos la pestaña **Avanzadas**.



Comprobamos que el **Servidor de entrada (POP3)** tiene asignado el puerto **110** y que el **Servidor de salida (SMTP)** tiene asignado el puerto **25**.

Pinchamos el botón **Aceptar**


**IMPORTANTE:** si el envío de correos da error en el puerto de salida, cambiaremos el puerto **25** por el **26**.



De vuelta a la ventana principal, pinchamos en el botón **Siguiente>**

La última ventana que aparece nos confirma que la cuenta ha sido configurada correctamente.

Pinchamos en el botón **Finalizar>**



Ahora ya tendremos configurado Outlook para recibir y enviar correo con esta cuenta.